


PROCÉDURE D'INSTALLATION DE CCD SUR LES ORDINATEURS MAC



TÉLÉCHARGEMENT DE CCD

1 Se connecter à <https://visiosoftweb.com>



Cliquez sur « Télécharger et Installer le service » en bas de la page.

INSTALLATION DE CCD


2 Double cliquez sur « ccdInstaller.pkg » pour lancer l'installation du service



3 Une alerte normale de sécurité s'affiche car le programme d'installation a été téléchargé depuis une source autre que l'Apple store.



4 Cliquez sur l'icône « Préférence système » en bas à droite




INSTALLATION DE CCD


5 Ensuite, cliquez sur « Sécurité et confidentialité »



6 Cliquez sur le cadenas en bas à gauche pour déverrouiller temporairement la sécurité.



7 Le système demandera le mot de passe.
Le bouton « Ouvrir quand même » devrait apparaître.




INSTALLATION DE CCD


8 Si ce n'est pas le cas, double cliquer à nouveau sur « codInstaller.pkg »

Cliquez sur « Ouvrir quand même »

Le système modifie le message d'alerte en laissant la possibilité d'ouvrir le programme d'installation.




9 Cliquez sur « Ouvrir »
Le programme d'installation peut maintenant installer le service.




INSTALLATION DE CCD

- 10** Cliquez sur « Continuer » puis, le bouton « Installer »
Le système redemandera le mot de passe.
L'installation est maintenant terminée.



- 11** Sur Safari, faites F5 ou cliquez sur le bouton « Nouvelle tentative de connexion au service » de Visiosoftweb



Si un encodeur est branché il sera affiché en bas à gauche de l'écran. Sinon l'information « Recherche d'un encodeur... » sera affichée

Ligne Assistance technique

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE
94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
info@urmet.fr
www.urmet.fr

urmet
FRANCE